


Manual de acceso acensExchange 2007 mediante IMAP4 para Outlook 2003



30/09/2008


A continuación se detallan los pasos de configuración de su cuenta acensExchange 2007 para acceso mediante IMAP4 en su Outlook 2003.

1. Diríjase a Inicio → Panel de Control → Correo




2. Haga click en Mostrar perfiles → en Agregar y dele un nombre al perfil.






3. Active la casilla "Agregar una nueva cuenta de correo electrónico"



4. Elija la opción "IMAP"



5. En la ventana de configuración de cuenta introduzca los parámetros de su correo y haga click en "Mas configuraciones":

Nombre: Nombre que desea que aparezca en sus correos
Dirección: sucuenta@sudominio.es
Servidor de correo entrante: mail.he2007.es
Servidor de correo saliente: mail.he2007.es
Nombre de usuario: sucuenta@sudominio.es
Contraseña: su contraseña

Cuentas de correo electrónico

Configuración de correo electrónico de Internet (IMAP)
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

Información sobre el usuario

Su nombre:

Dirección de correo electrónico:

Información del servidor

Servidor de correo entrante (IMAP):

Servidor de correo saliente (SMTP):

Información de inicio de sesión

Nombre de usuario:

Contraseña:

Recordar contraseña

Iniciar sesión utilizando Autenticación de contraseña de seguridad (SPA)

< Atrás Siguiente > Cancelar

6. En "General " escriba el nombre que quiera darle a su cuenta.

Configuración de correo electrónico de Internet

General Servidor de salida Conexión Avanzadas

Cuenta de correo

Escriba el nombre por el que desea referirse a esta cuenta. Por ejemplo:
"Trabajo" o "Servidor de Microsoft Mail"

Otra información sobre el usuario


Compañía:

Correo electrónico de respuesta:

7. En servidor de salida, marque la casilla "Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación"

The image shows a Windows-style dialog box titled "Configuración de correo electrónico de Internet". It has four tabs: "General", "Servidor de salida", "Conexión", and "Avanzadas". The "Servidor de salida" tab is selected. Inside the dialog, there is a checked checkbox labeled "Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación". Below this, there are two radio button options: "Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada" (which is selected) and "Iniciar sesión utilizando". Under the second option, there are two text input fields: "Nombre de usuario:" and "Contraseña:". To the right of the "Contraseña:" field is a checked checkbox labeled "Recordar contraseña". Below these fields is an unchecked checkbox labeled "Requerir Autenticación de contraseña segura (SPA)". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

8. En "Avanzadas" cambie el puerto IMAP a 993 y active las casillas "Este servidor precisa una conexión cifrada SSL".



9. Haga click en el botón "Aceptar", volverá a la ventana de configuración de su cuenta y pulse en el botón "siguiente" e y después finalizar la configuración.

Cuentas de correo electrónico

Configuración de correo electrónico de Internet (IMAP)
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

Información sobre el usuario

Su nombre: Carlos

Dirección de correo electrónico: carlos@he2007.es

Información del servidor

Servidor de correo entrante (IMAP): mail.he2007.es

Servidor de correo saliente (SMTP): mail.he2007.es

Información de inicio de sesión

Nombre de usuario: carlos@he2007.es

Contraseña: *****

Recordar contraseña

Iniciar sesión utilizando Autenticación de contraseña de seguridad (SPA)

Más configuraciones...

< Atrás Siguiente > Cancelar

Cambiar cuenta de correo electrónico

¡Felicidades!

Ha escrito correctamente toda la información necesaria para configurar la cuenta.

Para cerrar el asistente, haga clic en Finalizar.

< Atrás Finalizar